

# Gestione Polizze

---

**Area:** Gestione Portafoglio e Titoli | **Codice:** Pol\_Gest | **Path:** Pol\_Gest.aspx

**Aggiornato:** 28/03/2026 da admin

Immissione, variazione e visualizzazione di un quietanza, appendice, titolo di una polizza

## Descrizione generale

---

### Gestione Polizze – Immissione, Variazione e Visualizzazione Titoli

La funzione **Gestione Polizze** di AWBNET consente di creare, modificare e consultare i titoli assicurativi presenti nel portafoglio del broker. Per "titolo" si intende qualsiasi documento contrattuale collegato a una polizza: una **quietanza**, un'**appendice** o il **titolo principale** della polizza stessa.

### Scopo generale

Attraverso questa funzione è possibile gestire l'intero ciclo di vita di un contratto assicurativo: dall'inserimento iniziale della polizza fino alle successive variazioni, storni, sospensioni, riattivazioni e duplicazioni. La funzione guida l'operatore nella selezione del tipo di operazione da eseguire e, in base alla scelta effettuata, apre automaticamente le schermate di dettaglio necessarie al completamento dell'attività.

### Come accedere dalla navigazione AWBNET

La funzione è accessibile dal menu principale di AWBNET nella sezione dedicata alla gestione del portafoglio polizze. A seconda dell'operazione da eseguire, il sistema apre la maschera di avvio con modalità differenti (immissione, modifica, storno, ecc.), passando automaticamente il tipo di operazione richiesta.

**Nota:** Se è in corso la **chiusura giornaliera** del sistema, la funzione non è disponibile e viene mostrato un avviso. Attendere il completamento della procedura prima di procedere.

### Operazioni principali disponibili

All'avvio della maschera, l'operatore deve indicare:

- **Codice cliente** – il cliente intestatario della polizza. È possibile digitare il codice direttamente, utilizzare la funzione di ricerca tramite l'apposita icona, oppure avvalersi del completamento automatico durante la digitazione. Il sistema verifica che il cliente sia presente in archivio, attivo e disponibile per l'utente collegato.

- **Numero polizza** – il numero identificativo della polizza, composto da: numero polizza (max 20 caratteri), numero riga progressivo (da 0 a 99) e numero di appendice (max 9 caratteri). È disponibile una funzione di ricerca per individuare polizze già presenti.
- **Tipo operazione** – la natura del documento da gestire, selezionabile tra le opzioni disponibili in base al tipo di accesso.

Le operazioni disponibili sono le seguenti:

- **Immissione (I)** – Inserimento di un nuovo titolo. I tipi disponibili sono:
  - **Polizza** – nuova polizza ordinaria
  - **Emittenda** – polizza in attesa di numerazione definitiva (il numero viene assegnato automaticamente)
  - **CP Nuova** – polizza in copertina nuova
  - **CP Sostituzione/Rinnovo** – polizza in copertina in sostituzione o rinnovo
  - **Polizza Binder** – polizza emessa nell'ambito di un accordo binder (disponibile solo se configurato); il numero di polizza viene generato automaticamente dal numeratore del binder selezionato

Per le polizze auto è disponibile l'opzione **Polizza Auto**, che consente di accedere alla sezione specifica per la gestione dei dati del veicolo (pagina *pol\_Auto.aspx*).

- **Modifica/Appendice (M)** – Inserimento di una variazione al contratto esistente. I tipi disponibili sono:
  - **Appendice di Modifica**
  - **Appendice di Proroga**
  - **Regolazione**
- **Storno (S)** – Storno di un titolo esistente. Viene richiesto il codice del cliente della polizza originale da stornare.
- **Sospensione (P)** – Sospensione temporanea di una polizza. Richiede l'indicazione della **data di sospensione** e del **limite di riattivazione**.
- **Riattivazione (H)** – Riattivazione di una polizza precedentemente sospesa. L'operatore indica la nuova polizza emessa e la polizza originale da riattivare, con la relativa data di riattivazione.
- **Duplicazione (L)** – Copia di un titolo esistente per crearne uno nuovo. I tipi duplicabili sono Polizza, Appendice di Modifica e Regolazione. È obbligatorio indicare la **data di effetto** del nuovo titolo e la polizza originale da duplicare. Il sistema verifica che non esista già un titolo con gli stessi riferimenti prima di procedere.
- **Differenze Provvigionali (W)** – Gestione di documenti relativi a differenze provvigionali.

## Flusso di completamento

Dopo aver compilato i campi richiesti e confermato con il pulsante **Conferma**, il sistema apre automaticamente le schermate di dettaglio necessarie:

- **pol\_Auto.aspx** – per la gestione dei dati specifici delle polizze auto (veicolo, massimali, ecc.)

- **pol\_GestTes.aspx** – per la compilazione dell'intestazione e dei dati principali del titolo
- **Pol\_GestRip.aspx** – per la gestione delle ripartizioni del premio
- **pol\_GestTax.aspx** – per la gestione delle imposte e tasse associate al titolo
- **pol\_GestProd.aspx** – per la gestione dei dati relativi al prodotto assicurativo

## Note operative importanti

- Il **numero di polizza** non può contenere caratteri speciali come virgolette, parentesi graffe, parentesi quadre, punto e virgola e altri simboli non alfanumerici.
- Il **numero di appendice** non può contenere virgolette, apici, il simbolo più o la e commerciale.
- Il **numero progressivo di riga** deve essere un valore compreso tra 0 e 99.
- Per le polizze di tipo **Emittenda** non occorre inserire il numero di polizza: viene assegnato automaticamente dal sistema.
- In caso di **duplicazione**, il sistema controlla che non esista già

## Dettaglio campi

### Gestione Portafoglio

Questa maschera consente di eseguire operazioni di gestione sul portafoglio polizze: duplicazione, sospensione, sostituzione e altre operazioni amministrative su documenti assicurativi.

#### Cliente

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Codice	Testo con autocompletamento	Codice identificativo del cliente intestatario della polizza. Supporta la ricerca tramite lente o digitazione con suggerimenti automatici.	Cod. DB: TCDCL. Campo obbligatorio. Attiva postback automatico alla selezione.
Ragione Sociale / Nome Cliente	Etichetta (sola lettura)	Visualizza la ragione sociale o il nome del cliente dopo la selezione del codice.	Cod. DB: RASCL. Popolato automaticamente dal sistema.
A/E	Etichetta (sola lettura)	Codice dell'agenzia o ente di appartenenza del cliente.	Cod. DB: CDAGE. Popolato automaticamente dal sistema.
Descrizione A/E	Etichetta (sola lettura)	Descrizione dell'agenzia o ente associato al cliente.	Cod. DB: DSCAG. Popolato automaticamente dal sistema.

#### Polizza

Campo	Tipo	Descrizione	Note
-------	------	-------------	------

Numero	Testo	Numero della polizza oggetto dell'operazione. Supporta la ricerca tramite lente.	Cod. DB: TPNOR. Campo obbligatorio. Lunghezza massima 20 caratteri.
Riga	Testo	Numero di riga della polizza, utilizzato in caso di polizze con più righe distinte.	Cod. DB: TNRPZ.
Appendice	Testo	Numero o codice dell'appendice associata alla polizza.	Cod. DB: TPAOR.
Effetto	Data	Data di effetto dell'operazione sulla polizza. Supporta il selettore calendario.	Cod. DB: TDAIG. Campo obbligatorio.
Data Sospensione	Data	Data a partire dalla quale la polizza viene sospesa. Visibile solo per operazioni di sospensione.	Cod. DB: TDASO. Visibile e obbligatorio solo in caso di operazione di sospensione. Supporta il selettore calendario.
Limite Riattivazione	Data	Data entro la quale la polizza sospesa può essere riattivata. Visibile solo per operazioni di sospensione.	Cod. DB: TDASS. Visibile e obbligatorio solo in caso di operazione di sospensione. Supporta il selettore calendario.
Binder	Lista a discesa	Selezione del binder di riferimento per la polizza. Visibile solo per determinate tipologie operative.	Cod. DB: XCTPB. Visibile solo in contesti specifici. Campo obbligatorio se visibile.

## Tipo

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Tipo Operazione	Pulsanti di scelta (radio button)	Indica la tipologia di operazione da eseguire sulla polizza (es. duplicazione, sospensione, sostituzione, ecc.). Le opzioni disponibili sono caricate dinamicamente dal sistema.	Cod. DB: TTPPO. Campo obbligatorio. Attiva postback automatico alla selezione. Le opzioni sono disposte su più colonne in orizzontale.
Polizza Auto	Casella di spunta	Indica se la polizza è di tipo auto. Visibile solo per determinate tipologie di operazione.	Cod. DB: TAUTO. Visibile solo in contesti specifici definiti dal sistema.

## Documento Originale

Sezione visibile per le operazioni che richiedono il riferimento a un documento di polizza preesistente (es. sostituzione). Permette di indicare la polizza originale da cui deriva la nuova operazione.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Codice	Testo con autocompletamento	Codice del cliente intestatario del documento originale. Supporta la ricerca tramite lente o digitazione con suggerimenti automatici.	Cod. DB: OCDCL. Campo obbligatorio. Attiva postback automatico alla selezione.
Ragione Sociale / Nome Cliente Originale	Etichetta (sola lettura)	Visualizza la ragione sociale o il nome del cliente del documento originale dopo la selezione del codice.	Cod. DB: ORSCL. Popolato automaticamente dal sistema.

Numero	Testo	Numero della polizza originale a cui fa riferimento l'operazione. Supporta la ricerca tramite lente.	Cod. DB: TPNS1. Campo obbligatorio.
Riga	Testo	Numero di riga della polizza originale.	Cod. DB: TNRP1.
Appendice	Testo	Numero o codice dell'appendice della polizza originale.	Cod. DB: TAPS1.
Copia archivio	Casella di spunta	Se selezionato, indica che i documenti archiviati della polizza originale devono essere copiati nella nuova operazione.	Cod. DB: chkCopydoc.

## Dati Generali

### Gestione Polizze — Quietanza, Appendice e Titolo (pol\_GestTes)

Questa funzione consente di **inserire, modificare e visualizzare** i dati principali di un titolo di polizza, che può essere una quietanza, un'appendice o un titolo ordinario. È la pagina centrale della gestione del contratto assicurativo e raccoglie tutte le informazioni economiche, temporali e amministrative necessarie alla corretta registrazione del movimento.

#### Scopo generale

La funzione permette di gestire il ciclo di vita di un titolo di polizza nelle sue tre forme principali:

- **Quietanza:** registrazione dell'incasso del premio con i relativi importi, tasse e provvigioni.
- **Appendice:** variazione delle condizioni contrattuali (importi, date, dati del contratto) rispetto alla polizza base.
- **Titolo:** documento principale che rappresenta il contratto assicurativo con tutti i dati identificativi, economici e di periodo.

La schermata visualizza e consente la modifica dei dati del contratto raggruppati nelle sezioni: **Contratto, Periodo, Regolazione e Importi**.

#### Come accedere dalla navigazione AWBNET

La funzione è normalmente raggiungibile attraverso il modulo **Gestione Polizze** del menu principale di AWBNET. L'accesso avviene tipicamente:

- Dalla lista delle polizze del cliente, selezionando un contratto e scegliendo l'operazione desiderata (immissione, variazione o visualizzazione).
- Dal flusso di lavorazione delle quietanze, appendici o rinnovi avviato da altre funzioni del gestionale.

- In modalità automatica al termine di operazioni correlate come il rinnovo confermato, che richiama direttamente questa pagina.

**Attenzione:** se è in corso la **chiusura giornaliera**, l'accesso alla funzione viene bloccato automaticamente e viene mostrato un avviso. In questo caso occorre attendere il completamento della chiusura prima di procedere.

## Operazioni principali disponibili

- **Immissione di un nuovo titolo:** consente di creare un nuovo movimento (quietanza, appendice o titolo) compilando tutti i campi obbligatori. Il sistema verifica che non esista già un titolo con la stessa data effetto per la stessa polizza.
- **Variazione di un titolo esistente:** permette di modificare i dati di un movimento già registrato ma non ancora contabilizzato definitivamente.
- **Visualizzazione:** mostra in sola lettura tutti i dati del titolo selezionato, senza possibilità di modifica.
- **Gestione dei dati del contratto:** compilazione o modifica di compagnia, ramo assicurativo, gruppo, specialist, vincolo, tipo portafoglio, CIG o riferimento cliente e descrizione.
- **Gestione del periodo:** impostazione delle date di durata polizza (inizio/fine), delle date di garanzia (effetto/scadenza), del tipo di rinnovo, dei giorni di mora e dei mesi per la disdetta.
- **Gestione della regolazione premio:** attivazione della polizza a regolazione con scelta della lettera di richiesta dati, del tipo di scadenza, dei giorni di presentazione e della periodicità.
- **Gestione degli importi:** inserimento dei premi netti, degli accessori e delle tasse, con calcolo automatico delle imposte. È possibile indicare la valuta estera con relativo fattore di cambio, attivare la modalità indicizzata e scegliere se generare o meno il fax di incasso.
- **Dettaglio garanzie:** se abilitato, è disponibile un pulsante per accedere al dettaglio delle singole garanzie del titolo. In questo caso i campi degli importi principali diventano in sola lettura perché calcolati dal dettaglio.
- **Ripristino chiusura:** funzione avanzata disponibile solo per utenti abilitati (profilo PolUser e COGE di tipo Full), che consente di riaprire una registrazione contabile già chiusa a determinate condizioni.

## Note operative importanti

- **Fax di incasso:** il sistema segnala con un avviso se il fax di incasso verrà generato o meno. Per i clienti classificati come **Enti Pubblici** (con CIG obbligatorio), il comportamento predefinito può essere diverso rispetto ai clienti ordinari. Leggere attentamente i messaggi di avviso prima di procedere.
- **Compagnie non attive:** se nel titolo sono presenti compagnie con stato non attivo, il sistema mostra un avviso e richiede di procedere alla variazione prima di salvare.

- **Ramo non attivo:** non è possibile registrare nuove operazioni su un ramo assicurativo che risulta disattivato.
- **Specialist obbligatorio:** per ogni ramo deve essere assegnato uno specialist. Se mancante, il sistema blocca il salvataggio e propone la creazione di uno specialist generico (codice 999).
- **Calcolo automatico delle tasse:** il sistema calcola automaticamente le imposte in base alle aliquote configurate per il ramo. È possibile disabilitare il calcolo automatico selezionando l'opzione **No Calcolo Tasse**, nel qual caso le tasse devono essere inserite manualmente.
- **Polizze a regolazione premio:** per i movimenti di tipo regolazione (codice PR), il premio a quato non viene visualizzato né richiesto, in quanto non applicabile a questa tipologia.
- **Data di competenza:** viene calcolata automaticamente dal sistema in base alle date di effetto e agli esercizi contabili aperti. Non è modificabile manualmente dall'utente.
- **Libro matricola:** il campo è visibile solo nei flussi di lavorazione ordinaria (non in modalità automatica) e consente di indicare se il contratto è soggetto a libro matricola per Auto, Altro o nessuno.
- **Gestione agenzia:** la sezione relativa alla gestione agenzia è visibile solo se abilitata nella configurazione e se il gruppo ramo del contratto lo prevede.

## Dati Generali — Dettaglio campi

### Gestione Polizza - Dati Contratto

Questa pagina consente la gestione completa dei dati di un contratto assicurativo. È suddivisa in più sezioni che raccolgono le informazioni principali della polizza.

#### Sezione: Contratto

Contiene i dati identificativi principali del contratto assicurativo.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Codice	Testo (sola lettura)	Codice identificativo del cliente/contraente associato alla polizza	Cod. DB: TCDCL. Campo non modificabile. Il valore descrittivo viene mostrato accanto nel campo RASCL.
Numero	Testo (sola lettura)	Numero di polizza assegnato	Cod. DB: TPNOR. Campo non modificabile.
Riga	Testo (sola lettura)	Numero di riga della polizza (in caso di polizze multi-riga)	Cod. DB: TNRPZ. Campo non modificabile.
Appendice	Testo (sola lettura)	Numero di appendice della polizza	Cod. DB: TPAOR. Campo non modificabile.

Compagnia	Testo con ricerca automatica	Codice della compagnia assicurativa. Supporta la ricerca con completamento automatico e la selezione tramite pulsante di ricerca.	Cod. DB: TCDCO. Obbligatorio. Max 50 caratteri. La denominazione viene mostrata nel campo CRSCO. Validazione: "Specificare la compagnia".
Tipo Port.	Lista a discesa	Tipo di portafoglio a cui appartiene la polizza	Cod. DB: TFLNP. Obbligatorio. Valori da tabella TTXPF. Validazione: "Specificare il tipo portafoglio".
CIG/Rif.Cl.	Testo	Codice CIG (Codice Identificativo Gara) o riferimento interno del cliente	Cod. DB: TNATX. Max 30 caratteri. Validazione condizionale: "Specificare il CIG/Rif.Cliente".
A/E	Testo (sola lettura)	Codice agenzia/ente di riferimento per la polizza	Cod. DB: CDAGE. Campo non modificabile. La descrizione viene mostrata nel campo DSCAG.
Ramo	Lista a discesa	Ramo assicurativo di appartenenza della polizza	Cod. DB: TCTRA. Obbligatorio. Aggiorna la pagina al cambio. Validazione: "Specificare il ramo".
Gruppo	Testo (sola lettura)	Codice del gruppo ramo assicurativo	Cod. DB: TGRRA. Campo non modificabile. La descrizione viene mostrata nel campo XDTGR.
Specialist	Testo (sola lettura)	Codice dello specialist assegnato alla polizza	Cod. DB: SCTSP. Campo non modificabile. La descrizione viene mostrata nel campo XDTSP. Pulsante per creazione specialist generico (codice 999) disponibile se abilitato.
Vincolo	Lista a discesa	Tipo di vincolo applicato alla polizza (es. pegno, cessione)	Cod. DB: TCTVI. Valori da tabella TTXVI.
Descrizione	Testo	Descrizione libera del contratto assicurativo	Cod. DB: TDERI. Max 256 caratteri.

## Sezione: Periodo

Raccoglie le informazioni relative alle date di validità, garanzia e alle modalità di rinnovo del contratto.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Durata da	Data	Data di inizio della durata contrattuale della polizza	Cod. DB: TDAIP. Dotato di selettore calendario. Aggiorna la pagina al cambio.
Durata a	Data	Data di fine della durata contrattuale della polizza	Cod. DB: TDASP. Dotato di selettore calendario. Aggiorna la pagina al cambio. Validazione: "Date Inizio/Fine Polizza non valide".
Anni	Testo numerico	Durata della polizza espressa in anni	Cod. DB: TAA DU. Validazione: "Anni durata polizza non validi".
Garanzia da	Data	Data di inizio della copertura assicurativa effettiva	Cod. DB: TDAIG. Dotato di selettore calendario. Aggiorna la pagina al cambio.
Garanzia a	Data	Data di fine della copertura assicurativa effettiva (scadenza)	Cod. DB: TDASG. Dotato di selettore calendario. Validazione: "Date Effetto/Scadenza non valide".

Rate	Testo numerico	Numero di rate in cui è suddiviso il pagamento del premio	Cod. DB: TNRA. Obbligatorio. Validazione: "Specificare il numero di rate".
Competenza	Etichetta (sola lettura)	Data di competenza contabile della polizza, calcolata automaticamente dal sistema	Cod. DB: TDACM. Campo visualizzato in sola lettura.
Limite mora	Data	Data limite entro cui è possibile effettuare il pagamento con mora	Cod. DB: TDATX. Dotato di selettore calendario. Validazione condizionale: "Date limite mora non valida".
mora(gg)	Testo numerico	Numero di giorni di mora concessi per il pagamento. Inserire il segno meno (-) se la mora non è prevista.	Cod. DB: TGGMO. Validazione: "Specificare i giorni di mora. Immettere '-' se non prevista mora".
Tipo Rinnovo	Lista a discesa	Modalità di rinnovo del contratto alla scadenza	Cod. DB: TFLTR. Obbligatorio. Valori da tabella TTXAR. Aggiorna la pagina al cambio. Validazione: "Specificare il tipo rinnovo".
disdetta(mm)	Testo numerico	Numero di mesi di preavviso richiesti per la disdetta del contratto. Inserire il segno meno (-) se non previsto.	Cod. DB: TMEDI. Validazione: "Specificare i mesi per la disdetta. Immettere '-' se non previsti".

## Sezione: Regolazione

Gestisce le impostazioni relative alle polizze con premio a regolazione (es. polizze con dichiarazione periodica dei valori assicurati).

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Sì (Regolazione)	Casella di spunta	Indica se la polizza prevede un meccanismo di regolazione del premio	Cod. DB: TFLRP.
Lettera	Lista a discesa	Tipo di lettera da inviare per la richiesta dei dati di regolazione	Cod. DB: TCTLR. Validazione condizionale: "Specificare la lettera richiesta dati regolazione". Valori da tabella TTXTD (solo voci con flag 'R').
Tipo scadenza	Lista a discesa	Indica il soggetto a cui fa riferimento la scadenza della regolazione	Cod. DB: TCDRP. Valori: no scadenza, Cliente (CL), Compagnia (CO), Altro (XX).
Giorni presentazione	Testo numerico	Numero di giorni entro cui presentare la denuncia dei dati per la regolazione	Cod. DB: TGGMP. Validazione condizionale: "Specificare i giorni per la denuncia dati regolazione".
Periodicità	Lista a discesa	Frequenza con cui viene effettuata la regolazione del premio	Cod. DB: TCTD1. Valori: Annuale, Semestrale, Quadrimestrale, Trimestrale, Bimestrale, Mensile.
Libro Matricola	Pulsanti di scelta	Indica se la polizza prevede la gestione del libro matricola e di quale tipo	Cod. DB: TFLLM. Valori: No (spazio), Auto (A), Altro (E).

## Sezione: Importi

Gestisce tutti i valori economici della polizza: premi, addizionali, tasse, totali e provvigioni, sia per la firma che per la prossima quietanza.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Rimborso	Casella di spunta	Indica se la polizza prevede un rimborso	Cod. DB: TFLT.V.
Valuta	Lista a discesa	Valuta di riferimento per gli importi della polizza	Cod. DB: TCDVA. Aggiorna la pagina al cambio. Valori da tabella TTVAL.
Cambio	Testo numerico	Fattore di cambio applicato alla valuta selezionata rispetto all'euro	Cod. DB: TFTCM. Obbligatorio. Aggiorna la pagina al cambio. Accetta virgola come separatore decimale. Validazione: "Specificare il fattore di cambio".
Indicizzata	Casella di spunta	Indica se la polizza è soggetta a indicizzazione del premio	Cod. DB: TFLIN.
No Calcolo Tasse	Casella di spunta	Se attivo, disabilita il calcolo automatico delle tasse sugli importi inseriti	Cod. DB: TFLIT. Influenza il comportamento del calcolo automatico delle tasse (funzione calctax).
Fax Incasso	Pulsanti di scelta	Indica se è richiesto il fax di incasso per la polizza	Cod. DB: TFLPC. Obbligatorio. Valori: Si (S), No (N). Aggiorna la pagina al cambio. Validazione: "Specificare se richiesto Fax Incasso".
Formato Elettronico	Casella di spunta	Indica se il cliente accetta di ricevere documenti in formato elettronico, in deroga all'impostazione anagrafica	Cod. DB: TFLPE.
Firma - Netto	Testo numerico	Premio netto alla firma del contratto	Cod. DB: TILFN. Max 15 caratteri. Accetta virgola come separatore decimale. Il valore viene copiato automaticamente nel campo prossima quietanza se quest'ultimo è zero. Validazione: "Controllare il premio alla firma".
Firma - Addizionali	Testo numerico	Import  <b>Pannello: Ripristino Chiusura Movimento</b>	

Pannello modale che consente di visualizzare i dettagli di un movimento contabile chiuso e di ripristinarne la chiusura. Contiene informazioni sul movimento e il relativo dettaglio contabile.

#### Dati Movimento

Campo	Tipo	Descrizione	Note
a	Date (sola lettura)	Data di fine periodo del movimento (campo "a" della coppia di date)	Cod. DB: HDASG
Competenza	Data (sola lettura)	Data di competenza del movimento	Cod. DB: HDACM
Descrizione	Testo (sola lettura)	Descrizione testuale del movimento contabile	Cod. DB: HDERI — Max 256 caratteri

#### Dettaglio Righe Movimento (griglia)

La griglia mostra le righe contabili associate al movimento selezionato, con i relativi importi in dare e avere.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Num	Numerico (sola lettura)	Numero progressivo della riga contabile	Cod. DB: PGNRP1
Conto	Testo (sola lettura)	Codice del conto contabile associato alla riga	Cod. DB: PGCONT
Descrizione	Testo (sola lettura)	Descrizione del conto o dell'operazione contabile	Cod. DB: AGDECG — Riga di totale: "Totale"
Dare	Valuta (sola lettura)	Importo in dare della riga contabile	Cod. DB: DARE — Formato N2; valore zero non visualizzato
Avere	Valuta (sola lettura)	Importo in avere della riga contabile	Cod. DB: AVERE — Formato N2; valore zero

			non visualizzato
Imponibile	Valuta (sola lettura)	Importo imponibile associato alla riga contabile	Cod. DB: PIILIM — Formato N2

### Pannello: Prodotto/Garanzie

Pannello modale che consente di visualizzare e modificare le garanzie associate a un contratto assicurativo, con i relativi importi di premio e provvigione suddivisi per firma e per quietanza.

#### Dati Contratto

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Cliente	Testo (sola lettura)	Codice e ragione sociale del cliente intestatario della polizza	Cod. DB: DCDCL, DRSCCL
A/E	Testo (sola lettura)	Codice e descrizione dell'agente o subagente assegnato	Cod. DB: DCDAG, DDSAG
Polizza	Testo (sola lettura)	Numero polizza, numero pezzo e appendice di riferimento	Cod. DB: DPNOR, DNRPZ, DPAOR
Prodotto	Testo (sola lettura)	Codice e descrizione del prodotto assicurativo	Cod. DB: DCTPR, DDTPR
Opzione	Testo (sola lettura)	Codice e descrizione dell'opzione tariffaria del prodotto	Cod. DB: DCTPS, DDTPS
Polizza dal ... al	Date (sola lettura)	Periodo di validità della polizza: data inizio e data fine	Cod. DB: DDAIP, DDASP
Garanzia dal ... al	Date (sola lettura)	Periodo di validità della garanzia: data inizio e data fine	Cod. DB: DDAIG, DDASG

Rate	Numerico (sola lettura)	Numero di rate previste per il pagamento del premio	Cod. DB: DNRRRA
Compagnia	Testo (sola lettura)	Codice e ragione sociale della compagnia assicurativa	Cod. DB: DCDCO, DRSCO
Ramo	Testo (sola lettura)	Codice del ramo assicurativo del contratto	Cod. DB: DCTRA

**Prodotto/Garanzie (griglia)**

Griglia editabile che elenca le garanzie associate al contratto con i relativi importi di premio lordo, netto, percentuale tasse e provvigioni, distinti tra **Firma** (importi alla firma) e **P.Q.** (importi alla quietanza).

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Garanzia	Testo / Lista a discesa (in modifica)	Tipo di garanzia assicurativa della riga	Cod. DB: DCTPG — Obbligatorio; validato lato server
Firma Lordo	Valuta	Importo lordo del premio alla firma	Cod. DB: DILFL — Formato N2; obbligatorio; sola lettura se riga non eliminabile
Firma %Tasse	Percentuale	Percentuale delle tasse applicate al premio lordo alla firma	Cod. DB: DPCFX — Formato N2; obbligatorio; sola lettura se riga non eliminabile
Firma Netto	Valuta	Importo netto del premio alla firma (al netto delle tasse)	Cod. DB: DILFN — Formato N2; obbligatorio; sola lettura se riga non eliminabile
Firma %Prov	Percentuale	Percentuale di provvigione applicata al netto alla firma	Cod. DB: DPCFN — Formato N2; obbligatorio; sola lettura se riga non eliminabile

		Firma Provv	Valuta	Importo della provvigione calcolata alla firma	Cod. DB: DIPFN — Formato N2; obbligatorio; sola lettura se riga non eliminabile
		P.Q. Lordo	Valuta	Importo lordo del premio alla quietanza	Cod. DB: DILQL — Formato N2; obbligatorio
		P.Q. %Tasse	Percentuale	Percentuale delle tasse applicate al premio lordo alla quietanza	Cod. DB: DPCQX — Formato N2; obbligatorio
		P.Q. Netto	Valuta	Importo netto del premio alla quietanza (al netto delle tasse)	Cod. DB: DILQN — Formato N2; obbligatorio
		P.Q. %Provv	Percentuale	Percentuale di provvigione applicata al netto alla quietanza	Cod. DB: DPCQN — Formato N2; obbligatorio
		P.Q. Provv	Valuta	Importo della provvigione calcolata alla quietanza	Cod. DB: DIPQN — Formato N2; obbligatorio

## Dati Auto

### Gestione Polizze Auto

#### Scopo generale

La funzione **Gestione Polizze Auto** consente di immettere, modificare e visualizzare i dati relativi a un titolo assicurativo del ramo auto. Attraverso questa pagina è possibile gestire l'intero ciclo documentale della polizza: la **quietanza** (pagamento del premio), l'**appendice** (variazione contrattuale) e il **titolo** originario della polizza. La schermata raccoglie sia i dati anagrafici e contrattuali della polizza sia le informazioni tecniche del veicolo assicurato e il dettaglio delle garanzie con i relativi premi.

#### Come accedere dalla navigazione AWBNET

La pagina si raggiunge navigando nel modulo **Gestione Polizze** di AWBNET. Di norma si accede:

- Selezionando un cliente e aprendo la relativa polizza auto già esistente, per visualizzarla o modificarla.
- Avviando l'inserimento di un nuovo titolo, quietanza o appendice su una polizza del ramo auto dal pannello di riepilogo delle polizze del cliente.
- In caso di rinnovo confermato, il sistema può reindirizzare automaticamente a questa pagina per completare i dati del nuovo periodo di garanzia.

## Operazioni principali disponibili

La pagina è suddivisa in sezioni tematiche che guidano l'operatore nella compilazione:

- **Dati Contratto:** visualizzazione del cliente (codice e ragione sociale), dell'agenzia di riferimento, del numero polizza, della compagnia assicurativa (con ricerca automatica per nome) e del ramo assicurativo. Si impostano inoltre le date di validità della polizza (inizio e fine), le date di garanzia (effetto e scadenza) e il numero di rate.
- **Dati Veicolo:** inserimento delle caratteristiche del mezzo assicurato, tra cui:
  - Settore tariffario, tipo veicolo e uso.
  - Marca, modello e versione (selezionabili tramite elenchi a cascata).
  - Targa, numero telaio e descrizione del veicolo.
  - Data di prima immatricolazione e anno di acquisto.
  - Provincia di immatricolazione.
  - Classe Bonus/Malus.
  - Massimali di copertura RC, peius e franchigia.
  - Potenza motore (CV e KW), cilindrata (CC) e numero di posti.
  - Pesi (motrice, rimorchio e totale).
  - Tipologia di guida (esclusiva, esperta, libera) e tipo di alimentazione (benzina, diesel, elettrica, ibrida, GPL, metano, ecc.).
  - Flag aggiuntivi: veicolo temporaneo, operazioni di carico/scarico, uso in competizione, presenza di rimorchio.
- **Dati Premio:** immissione e visualizzazione dei premi per ciascuna garanzia attivata sulla polizza. Per ogni garanzia vengono gestiti il capitale assicurato, il tasso applicato, il premio di firma, il premio rata e il premio annuo. Le garanzie gestite includono:
  - **RC** (Responsabilità Civile Auto)
  - **Furto / Incendio / Eventi atmosferici**
  - **Assistenza stradale**
  - **Kasko**
  - **Tutela legale**
  - **Infortuni conducente**

Sono inoltre presenti i subtotali e i totali complessivi del premio firma, rata e annuo, con eventuali importi di anticipo e rimborso.

- **Dettaglio garanzie ARD:** tramite l'apposito pulsante presente nella sezione premi, è possibile accedere al dettaglio degli accordi provvigionali per le garanzie ARD (Furto, Incendio, Kasko, Assistenza, ecc.). Quando questa funzione è attiva, i campi premio delle singole garanzie vengono resi non modificabili direttamente e devono essere gestiti dal modulo dedicato.
- **Gestione applicazioni LMA:** se la polizza è di tipo LMA (lista mezzi assicurati), la pagina consente di gestire le singole applicazioni del mezzo, con date di entrata e uscita dal parco assicurato e numero progressivo dell'applicazione.
- **Avanzamento al passo successivo:** il pulsante di conferma (**Avanti**) salva i dati inseriti e indirizza l'operatore alla fase successiva del flusso, che può essere la gestione della fattura (se attiva per il cliente) oppure direttamente la testata della polizza.

## Note operative importanti

- **Compagnia sospesa:** se la compagnia associata alla polizza risulta sospesa, il sistema mostra un messaggio di avviso e impedisce l'inserimento di nuovi titoli. In questo caso occorre contattare il responsabile per verificare la situazione contrattuale con la compagnia.
- **Campi obbligatori:** diversi campi sono soggetti a validazione obbligatoria prima del salvataggio, tra cui targa (o telaio), provincia, classe Bonus/Malus, massimali, compagnia, ramo e date di validità. In caso di dati mancanti o non validi, il sistema evidenzia i campi con un asterisco e mostra il messaggio di errore corrispondente.
- **Date:** tutte le date (polizza, garanzia, immatricolazione, entrata/uscita LMA) sono selezionabili tramite calendario. Il sistema verifica la coerenza delle date inserite (inizio/fine polizza e garanzia) prima di procedere.
- **Provincia di default:** se la provincia di immatricolazione non è specificata, il sistema propone automaticamente la provincia di residenza del cliente.
- **Marca / Modello / Versione:** i tre elenchi sono collegati a cascata: selezionando la marca si aggiorna l'elenco dei modelli disponibili, e selezionando il modello si aggiorna quello delle versioni.
- **Premi in sola lettura con dettaglio ARD attivo:** quando è abilitata la gestione del dettaglio garanzie ARD, i campi dei premi delle singole garanzie (furto, incendio, assistenza, kasko, tutela legale, infortuni) diventano non modificabili direttamente in questa pag

## Dati Auto — Dettaglio campi

### Polizza Auto

#### Dati Contratto

Sezione principale con le informazioni identificative del contratto assicurativo.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Cliente	Testo (sola lettura)	Codice identificativo del cliente	Cod. DB: TCDCL

Ragione Sociale Cliente	Testo (sola lettura)	Denominazione o ragione sociale del cliente	Cod. DB: RASCL
A/E	Testo (sola lettura)	Codice agente/ente di riferimento	Cod. DB: CDAGE
Descrizione A/E	Testo (sola lettura)	Descrizione dell'agente/ente	Cod. DB: DSCAG
Polizza	Testo (sola lettura)	Numero e tipo polizza	Cod. DB: TPNOR, TNRPZ, TPAOR
Polizza dal	Data	Data di inizio validità della polizza	Cod. DB: TDAIP — formato data con calendario
Polizza al	Data	Data di fine validità della polizza	Cod. DB: TDASP — obbligatorio; formato data con calendario
Sospesa il	Data (sola lettura)	Data di sospensione della polizza, se applicabile	Cod. DB: ODASO — visibile solo se polizza sospesa; sfondo rosso
Garanzia dal	Data	Data di inizio delle garanzie contrattuali	Cod. DB: TDAIG — formato data con calendario
Garanzia al	Data	Data di scadenza delle garanzie contrattuali	Cod. DB: TDASG — obbligatorio; formato data con calendario
Rate	Numero intero	Numero di rate del premio	Cod. DB: TNRRR — obbligatorio
Compagnia	Testo con autocompletamento	Codice della compagnia assicurativa	Cod. DB: TCDCO — obbligatorio; ricerca con lente; max 50 caratteri
Denominazione Compagnia	Testo (sola lettura)	Ragione sociale della compagnia assicurativa selezionata	Cod. DB: CRSCO
Ramo	Lista a discesa	Ramo assicurativo di riferimento	Cod. DB: TCTRA — obbligatorio

## Dati Veicolo

Sezione con le informazioni tecniche e identificative del veicolo assicurato.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Settore	Lista a discesa	Settore tariffario del veicolo	Cod. DB: OCDST — obbligatorio
Tipo	Lista a discesa	Tipo di veicolo	Cod. DB: OCDVE — obbligatorio
Uso	Lista a discesa	Uso del veicolo (privato, professionale, ecc.)	Cod. DB: OCDUS — obbligatorio
Marca	Lista a discesa	Marca del veicolo	Cod. DB: OMARC — con aggiornamento automatico modelli
Modello	Lista a discesa	Modello del veicolo	Cod. DB: OMODE — dipendente dalla marca selezionata
Versione	Lista a discesa	Versione/allestimento del veicolo	Cod. DB: OVERS — dipendente dal modello selezionato

Targa	Testo	Targa del veicolo	Cod. DB: OCDTN — obbligatorio (o telaio); max 12 caratteri
Veicolo	Testo	Descrizione estesa del veicolo	Cod. DB: ODEVE — max 100 caratteri
Immatricolazione	Data	Data di prima immatricolazione del veicolo	Cod. DB: ODAIM — formato data con calendario
Anno Acquisto	Lista a discesa	Anno di acquisto del veicolo	Cod. DB: OANIM — obbligatorio
Provincia	Lista a discesa	Provincia di immatricolazione/residenza	Cod. DB: OCDTP — obbligatorio
Cl B/M	Lista a discesa	Classe Bonus/Malus assegnata al veicolo	Cod. DB: OCDBM — obbligatorio
Massimali (persone)	Numero decimale	Massimale RC per danni a persone	Cod. DB: OMASI — obbligatorio
Massimali (cose)	Numero decimale	Massimale RC per danni a cose	Cod. DB: OMAPE — obbligatorio
Massimali (combinato)	Numero decimale	Massimale RC combinato unico	Cod. DB: OMACO — obbligatorio
Peius	Testo	Indicatore di malus/peius applicato	Cod. DB: OCDPU
Franchigia	Numero decimale	Importo della franchigia applicata	Cod. DB: OILFR — obbligatorio
Temporanea	Casella di spunta	Indica se la copertura è temporanea	Cod. DB: OFLPT
Carico/Scarico	Casella di spunta	Indica se è prevista copertura per operazioni di carico/scarico	Cod. DB: OFLCS
Competizione	Casella di spunta	Indica se il veicolo partecipa a competizioni	Cod. DB: OFLCM
Rimorchio	Casella di spunta	Indica la presenza di rimorchio	Cod. DB: OFLRI
CV	Numero	Potenza del motore espressa in cavalli vapore	Cod. DB: ONRHP
KW	Numero	Potenza del motore espressa in kilowatt	Cod. DB: OCDAG — max 3 caratteri
CC	Numero	Cilindrata del motore in centimetri cubici	Cod. DB: ONRCC
Posti	Numero	Numero di posti omologati del veicolo	Cod. DB: ONRPO
Peso: Mot	Numero	Peso della motrice in quintali/tonnellate	Cod. DB: OPEMO — obbligatorio
Rim	Numero	Peso del rimorchio	Cod. DB: OPERI — obbligatorio
Tot	Numero	Peso totale del veicolo (motrice + rimorchio)	Cod. DB: OPETO — obbligatorio

Telaio	Testo	Numero di telaio del veicolo	Cod. DB: ONRTE — max 20 caratteri
Tipologia guida	Lista a discesa	Tipo di guida ammessa (esclusiva, esperta, libera)	Cod. DB: OFL01 — valori: Guida esclusiva, Guida Esperta, Guida Libera
Tipo alimentazione	Lista a discesa	Tipo di carburante/alimentazione del veicolo	Cod. DB: OFL42 — valori: Benzina, Diesel, Gas, Gpl, Metano, Ibrida, Elettrica, Idrogeno, Altro
Applicazione	Numero (sola lettura)	Numero progressivo di applicazione	Cod. DB: ONRPR — campo in sola lettura
Entrata	Data	Data di entrata del veicolo in flotta/polizza	Cod. DB: ODAEN — formato data con calendario
Uscita	Data	Data di uscita del veicolo dalla flotta/polizza	Cod. DB: ODAUS — formato data con calendario

## Dati Premio

Sezione con il dettaglio dei premi per le singole garanzie. Per ogni garanzia sono indicati il capitale assicurato, il tasso applicato, il premio di firma, la quota rata e il premio annuo.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
RC — Firma	Numero decimale	Premio di firma per la garanzia RC Auto	Cod. DB: OILFN — obbligatorio
RC — Rata	Numero decimale	Importo rata per la garanzia RC Auto	Cod. DB: OILQN — obbligatorio
RC — Annuo	Numero decimale	Premio annuo per la garanzia RC Auto	Cod. DB: OIAAN — obbligatorio
Furto/Incendio/Eventi — Capitale	Numero decimale	Capitale assicurato per Furto, Incendio ed Eventi	Cod. DB: OICFI — obbligatorio
Furto/Incendio/Eventi — Tasso	Numero decimale	Tasso applicato per Furto, Incendio ed Eventi	Cod. DB: OPCFU — obbligatorio
Furto/Incendio/Eventi — Firma	Numero decimale	Premio di firma per Furto, Incendio ed Eventi	Cod. DB: OILFF — obbligatorio
Furto/Incendio/Eventi — Rata	Numero decimale	Importo rata per Furto,	Cod. DB: OILQF —

		Incendio ed Eventi	obbligatorio
Furto/Incendio/Eventi — Annuo	Numero decimale	Premio annuo per Furto, Incendio ed Eventi	Cod. DB: OIAAF — obbligatorio
Tutela Legale — Capitale	Numero decimale	Capitale assicurato per la Tutela Legale	Cod. DB: OIAFR — obbligatorio
Tutela Legale — Tasso	Numero decimale	Tasso applicato per la Tutela Legale	Cod. DB: OPCFI — obbligatorio
Tutela Legale — Firma	Numero decimale	Premio di firma per la Tutela Legale	Cod. DB: OILFI — obbligatorio
Tutela Legale — Rata	Numero decimale	Importo rata per la Tutela Legale	Cod. DB: OILQI — obbligatorio
Tutela Legale — Annuo	Numero decimale	Premio annuo per la Tutela Legale	Cod. DB: OIAAI — obbligatorio
ARD (varie) — Capitale	Numero decimale	Capitale assicurato per garanzie ARD varie	Cod. DB: OICA1 — obbligatorio

## Sezione: Dati Premio (continuazione)

Campi relativi ai valori SSN, tasse e totale premio, suddivisi per le colonne Firma e P.Q. (Premio di Quietanza).

Campo	Tipo	Descrizione	Note
SSN – Firma	Numerico	Importo SSN relativo alla firma	Cod. DB: ODAIN
SSN – P.Q.	Numerico	Importo SSN relativo al premio di quietanza	Cod. DB: ODAMA
Tasse – Firma	Numerico	Importo tasse relativo alla firma	Cod. DB: OILFX
Tasse – P.Q.	Numerico	Importo tasse relativo al premio di quietanza	Cod. DB: OILQX

Totale – Firma	Numerico	Importo totale premio relativo alla firma	Cod. DB: OILFT; calcolabile tramite pulsante "Calcola il totale premio"
Totale – P.Q.	Numerico	Importo totale premio relativo al premio di quietanza	Cod. DB: OILQT; calcolabile tramite pulsante "Calcola il totale premio"

### Sezione: Dati Conducente

Dati anagrafici e informativi relativi al conducente del veicolo assicurato.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Nome	Testo	Nome e cognome del conducente (prima riga)	Cod. DB: ORSCL; max 35 caratteri
(segue)	Testo	Continuazione del nominativo del conducente (seconda riga)	Cod. DB: ORSC2; max 35 caratteri
Indirizzo	Testo	Indirizzo di residenza del conducente	Cod. DB: OINCL; max 35 caratteri
CAP	Testo	Codice di avviamento postale del comune di residenza del conducente	Cod. DB: OCACL; max 5 caratteri
Città	Testo	Comune di residenza del conducente	Cod. DB: OLOCL; max 25 caratteri
Provincia	Testo	Sigla della provincia di residenza del conducente	Cod. DB: OPRCL; max 2 caratteri
Data di nascita	Data	Data di nascita del conducente	Cod. DB: ODASV; formato data con selettore calendario; validazione facoltativa
Tipo patente	Lista	Categoria della patente di guida del conducente	Cod. DB: OFL41; valori: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C, CE, D1, D, DE
Data rilascio	Data	Data di rilascio della patente di guida	Cod. DB: ODAST; formato data con selettore calendario; validazione facoltativa

Note	Testo libero	Annotazioni libere relative al conducente	Cod. DB: ONOSI; max 2000 caratteri; campo multiriga
------	--------------	---	---

### Pannello: Garanzie ARD

Finestra di dialogo modale per la gestione delle garanzie ARD (Assistenza, Rottura cristalli, Danni) associate alla polizza. Consente di inserire, modificare ed eliminare le singole voci di garanzia con i relativi importi e percentuali.

#### Sottosezione: Dati Contratto

Riepilogo in sola lettura dei dati identificativi del contratto a cui appartengono le garanzie ARD.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Cliente	Etichetta	Codice e ragione sociale del cliente intestatario della polizza	Cod. DB: DCDCL / DRSCl; sola lettura
A/E	Etichetta	Codice e descrizione dell'agenzia o ente associato	Cod. DB: DCDAG / DDSAG; sola lettura
Polizza	Etichetta	Numero polizza, numero pezzo e appendice di riferimento	Cod. DB: DPNOR / DNRPZ / DPAOR; sola lettura
Polizza dal ... al	Etichetta	Periodo di validità della polizza (data inizio e data fine)	Cod. DB: DDAIP / DDASP; sola lettura
Garanzia dal ... al	Etichetta	Periodo di validità della garanzia (data inizio e data fine)	Cod. DB: DDAIG / DDASG; sola lettura
Rate	Etichetta	Numero di rate previste per il pagamento del premio	Cod. DB: DNRRA; sola lettura
Compagnia	Etichetta	Codice e ragione sociale della compagnia assicuratrice	Cod. DB: DCDCO / DRSCO; sola lettura
Ramo	Etichetta	Ramo assicurativo della polizza	Cod. DB: DCTRA; sola lettura

#### Sottosezione: Griglia Garanzie ARD

Elenco delle garanzie ARD con i relativi importi di firma e di premio di quietanza (P.Q.), suddivisi per lordo, tasse, netto e provvigioni. I campi sono modificabili direttamente nella griglia tramite la modalità di modifica riga.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Garanzia	Lista (in modifica)	Tipo di garanzia ARD selezionata	Cod. DB: DCTGA; obbligatorio; non modificabile su righe già registrate
Firma – Lordo	Numerico	Importo lordo di firma per la garanzia	Cod. DB: DILFL; formato N2; aggiornamento automatico al cambio valore
Firma – % Tasse	Numerico	Percentuale tasse applicata all'importo di firma	Cod. DB: DPCFX; formato N2; aggiornamento automatico al cambio valore
Firma – Netto	Numerico	Importo netto di firma per la garanzia	Cod. DB: DILFN; formato N2; aggiornamento automatico al cambio valore
Firma – % Provv	Numerico	Percentuale di provvigione applicata all'importo di firma	Cod. DB: DPCFN; formato N2; aggiornamento automatico al cambio valore
Firma – Provv	Numerico	Importo provvigione di firma per la garanzia	Cod. DB: DIPFN; formato N2
P.Q. – Lordo	Numerico	Importo lordo di premio di quietanza per la garanzia	Cod. DB: DILQL; formato N2; aggiornamento automatico al cambio valore
P.Q. – % Tasse	Numerico	Percentuale tasse applicata al premio di quietanza	Cod. DB: DPCQX; formato N2; aggiornamento automatico al cambio valore
P.Q. – Netto	Numerico	Importo netto di premio di	Cod. DB: DILQN; formato N2;

		quietanza per la garanzia	aggiornamento automatico al cambio valore
P.Q. – % Provv	Numerico	Percentuale di provvigione applicata al premio di quietanza	Cod. DB: DPCQN; formato N2; aggiornamento automatico al cambio valore
P.Q. – Provv	Numerico	Importo provvigione del premio di quietanza per la garanzia	Cod. DB: DIPQN; formato N2

## Riparto di coassicurazione

### Gestione Polizze — Riparto (Pol\_GestRip)

Questa funzione consente di gestire il **dettaglio del riparto** associato a una quietanza, un'appendice o un titolo di polizza. Attraverso questa pagina è possibile visualizzare, inserire e modificare la suddivisione del premio tra le compagnie coassicuratrici, le relative percentuali di quota, i premi lordi e le provvigioni attive e passive.

#### Scopo generale

La funzione permette di gestire in modo completo il **riparto di polizza**, ovvero la distribuzione del rischio e del premio tra una o più compagnie assicuratrici. Per ciascuna compagnia partecipante al riparto vengono registrati i dati economici fondamentali: quote percentuali, premi netti e addizionali, tasse, provvigioni di firma e pro-quota. La funzione è utilizzata nella fase di immissione di nuove quietanze, appendici o titoli, nonché per la variazione e la consultazione di quelli già registrati.

#### Come accedere dalla navigazione AWBNET

La pagina **Pol\_GestRip** non viene aperta direttamente dalla navigazione principale, ma viene richiamata automaticamente dal sistema durante la gestione di una polizza, in particolare quando si lavora su una quietanza, un'appendice o un titolo. L'accesso avviene tipicamente dal menu **Polizze**, selezionando la polizza di interesse e procedendo all'apertura del documento (quietanza, appendice o titolo) che richiede la definizione del riparto.

#### Operazioni principali disponibili

- **Visualizzazione del riparto:** La pagina mostra i dati riepilogative della polizza (cliente, compagnia principale, ramo, numero polizza, durata) e l'elenco delle righe di riparto tra le compagnie

partecipanti.

- **Inserimento di una nuova riga di riparto:** Tramite il pulsante **Aggiungi** (icona +) è possibile aggiungere una nuova compagnia al riparto, specificando il codice compagnia, il numero di polizza e appendice presso quella compagnia, la percentuale di quota netta e addizionale.
- **Modifica di una riga esistente:** Tramite il pulsante di modifica (icona matita) si apre la riga in modalità editabile, consentendo di aggiornare tutti i dati economici: percentuali di quota, provvigioni di firma e pro-quota, premi netti, addizionali e tasse.
- **Calcolo automatico di premi e provvigioni:** Il pulsante **Calcola** (icona calcolatrice) elabora automaticamente i valori di premio e provvigione a partire dalle percentuali inserite. Se le percentuali provvigionali non sono valorizzate, il sistema tenta di recuperarle dall'archivio provvigioni per la combinazione compagnia/ramo.
- **Cancellazione di una riga:** Tramite il pulsante Elimina (icona cestino) è possibile rimuovere una riga di riparto. **Attenzione:** la prima riga del riparto (riga n. 1) non può essere cancellata.
- **Conferma delle modifiche:** Il pulsante Conferma (icona spunta) salva le variazioni apportate alla riga selezionata.
- **Annullamento delle modifiche:** Il pulsante Annulla (icona indietro) abbandona le modifiche apportate alla riga senza salvarle.

## Note operative importanti

- **Accesso in sola lettura:** Gli utenti con profilo diverso da **Full** o **Operatore** possono soltanto visualizzare i dati del riparto senza poter apportare modifiche. I pulsanti di inserimento, modifica e cancellazione risulteranno disabilitati o non visibili.
- **Chiusura giornaliera in corso:** Se al momento dell'accesso è in esecuzione la chiusura giornaliera contabile, la funzione viene bloccata automaticamente e non è possibile completare alcuna operazione. Riprovare al termine della chiusura.
- **Validità della compagnia:** Il sistema verifica che la compagnia inserita nel riparto sia operativa. Non è consentito aggiungere compagnie con stato **non operativo** o **sospeso**. In caso di compagnia sospesa, viene visualizzata una nota informativa.
- **Percentuali provvigionali:** Se le percentuali di provvigione non vengono inserite manualmente, il sistema le recupera automaticamente dall'archivio delle condizioni provvigionali per la coppia compagnia/ramo. Inserire il valore **999** per inibire esplicitamente il calcolo delle provvigioni per un determinato riparto.
- **Percentuali di quota:** La somma delle percentuali di quota netta tra tutte le righe di riparto non può superare il **100%**. Il sistema esegue una validazione prima del salvataggio.
- **Gestione agenzia:** Se attiva la modalità di gestione agenzia e la compagnia lo prevede, sono disponibili campi aggiuntivi per le provvigioni di agenzia (sia di firma sia pro-quota).
- **Prima riga del riparto:** La riga numero 1 rappresenta la compagnia capofila e non può essere eliminata. È possibile modificarla ma non cancellarla.
- **Immissione valori numerici:** Nei campi numerici (premi, percentuali) utilizzare la **virgola** come separatore decimale, coerentemente con il formato italiano adottato dal sistema.

## Riparto di Coassicurazione — Dettaglio campi

### Dettaglio Polizza

#### Dati

Sezione di sola lettura che riepiloga le informazioni principali della polizza di riferimento.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Cliente	Testo (output)	Codice e ragione sociale del cliente intestatario della polizza.	Cod. DB: TCDCL / RASCL – campo di sola visualizzazione
A/E	Testo (output)	Codice e descrizione dell'agente o collaboratore associato alla polizza.	Cod. DB: CDAGE / DSCAG – campo di sola visualizzazione
Ramo	Testo (output)	Codice e descrizione del ramo assicurativo della polizza.	Cod. DB: TGRRA / XDTGR – campo di sola visualizzazione
Polizza	Testo (output)	Numero di polizza, numero pratica e appendice di riferimento.	Cod. DB: TPNOR / TNRPZ / TPAOR – campo di sola visualizzazione
Durata dal ... al	Data (output)	Date di inizio e fine della copertura della polizza.	Cod. DB: TDAIG / TDASG – campo di sola visualizzazione
Compagnia	Testo (output)	Codice e ragione sociale della compagnia assicurativa della polizza.	Cod. DB: TCDCO / CRSCO – campo di sola visualizzazione

### Dettaglio Riparto

Griglia che elenca le righe di riparto della polizza tra più compagnie. Ogni riga può essere modificata o eliminata; è possibile aggiungere nuove righe tramite il pulsante **Nuovo**. In modalità modifica sono disponibili i campi di dettaglio descritti di seguito.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
n.	Numerico (output)	Numero progressivo della riga di riparto.	Cod. DB: RNRRG – campo di sola visualizzazione
Compagnia – Cod	Testo	Codice della compagnia assicurativa del riparto. Supporta la ricerca tramite autocompletamento o finestra di selezione.	Cod. DB: RCDCO – obbligatorio; abilitato solo in inserimento (prima riga); max 50 caratteri
Compagnia – Pol	Testo	Numero di polizza presso la compagnia del riparto.	Cod. DB: RPNCO – max 20 caratteri
Compagnia – App	Testo	Numero di appendice presso la compagnia del riparto.	Cod. DB: RPACO – max 9 caratteri
Compagnia – Comp	Lista a discesa	Gruppo compagnia associato al riparto (visibile solo per determinate righe).	Cod. DB: RCTGC – obbligatorio se visibile; valori da tabella TTXGC

%Quota – %Netto	Numerico decimale	Percentuale di riparto sul premio netto. Inserire 0 per inibire il calcolo automatico.	Cod. DB: RPCRN – valore max 100; formato #.00
%Quota – %Add.li	Numerico decimale	Percentuale di riparto sul premio accessori. Inserire 0 per inibire il calcolo automatico.	Cod. DB: RPCRA – valore max 100; formato #.00
%Provv Netto – Firma	Numerico decimale	Percentuale di provvigione sul premio netto per la firma. Inserire 999 per inibire il calcolo.	Cod. DB: RPCFN – obbligatorio; formato #.00
%Provv Netto – P.Q.	Numerico decimale	Percentuale di provvigione sul premio netto per quota. Inserire 999 per inibire il calcolo.	Cod. DB: RPCQN – obbligatorio; formato #.00
%Provv Netto – AG. F.	Numerico decimale	Percentuale provvigione netto per agenzia firma (visibile solo per compagnie GA). Inserire 999 per inibire il calcolo.	Cod. DB: RPTCN – obbligatorio se visibile; formato #.00
%Provv Netto – AG. Q.	Numerico decimale	Percentuale provvigione netto per agenzia quota (visibile solo per compagnie GA). Inserire 999 per inibire il calcolo.	Cod. DB: RPCAN – obbligatorio se visibile; formato #.00
%Provv Netto – Std	Numerico decimale	Percentuale di provvigione standard applicata al riparto.	Cod. DB: RPCST – formato #.00
%Provv Add.li – Firma	Numerico decimale	Percentuale di provvigione sugli accessori per la firma. Inserire 999 per inibire il calcolo.	Cod. DB: RPCFA – obbligatorio; formato #.00
%Provv Add.li – P.Q.	Numerico decimale	Percentuale di provvigione sugli accessori per quota. Inserire 999 per inibire il calcolo.	Cod. DB: RPCQA – obbligatorio; formato #.00
%Provv Add.li – AG. F.	Numerico decimale	Percentuale provvigione accessori per agenzia firma (visibile solo per compagnie GA). Inserire 999 per inibire il calcolo.	Cod. DB: RPTCA – obbligatorio se visibile; formato #.00
%Provv Add.li – AG. Q.	Numerico decimale	Percentuale provvigione accessori per agenzia quota (visibile solo per compagnie GA). Inserire 999 per inibire il calcolo.	Cod. DB: RPCAA – obbligatorio se visibile; formato #.00
Netto (Firma)	Numerico decimale	Importo del premio netto di competenza della firma per questo riparto.	Cod. DB: RILFN – formato #,##0.00
Netto (P.Q.)	Numerico decimale	Importo del premio netto di competenza della quota per questo riparto.	Cod. DB: RILQN – formato #,##0.00
Add.li (Firma)	Numerico decimale	Importo degli accessori di competenza della firma per questo riparto.	Cod. DB: RILFA – formato #,##0.00
Add.li (P.Q.)	Numerico decimale	Importo degli accessori di competenza della quota per questo riparto.	Cod. DB: RILQA – formato #,##0.00
Tasse (Firma)	Numerico decimale	Importo delle tasse di competenza della firma per questo riparto.	Cod. DB: RILFX – formato #,##0.00
Tasse (P.Q.)	Numerico decimale	Importo delle tasse di competenza della quota per questo riparto.	Cod. DB: RILQX – formato #,##0.00
Totale (Firma)	Numerico decimale (sola lettura)	Totale premio (netto + accessori + tasse) per la firma. Calcolato automaticamente.	Cod. DB: RILFT – formato #,##0.00; campo calcolato, non modificabile

Totale (P.Q.)	Numerico decimale (sola lettura)	Totale premio (netto + accessori + tasse) per la quota. Calcolato automaticamente.	Cod. DB: RILQT – formato #,##0.00; campo calcolato, non modificabile
Provv Netto – Firma	Numerico decimale	Importo della provvigione sul premio netto spettante alla firma.	Cod. DB: RIPFN – formato #,##0.00; non può essere superiore al premio
Provv Netto – P.Q.	Numerico decimale	Importo della provvigione sul premio netto spettante alla quota.	Cod. DB: RIPQN – formato #,##0.00; non può essere superiore al premio
Provv Netto – AG. F.	Numerico decimale	Importo provvigione netto per agenzia firma (visibile solo per compagnie GA).	Cod. DB: RIPTN – formato #,##0.00; non può essere superiore al premio
Provv Netto – AG. Q.	Numerico decimale	Importo provvigione netto per agenzia quota (visibile solo per compagnie GA).	Cod. DB: RIPAN – formato #,##0.00; non può essere superiore al premio
Provv Add.li – Firma	Numerico decimale	Importo della provvigione sugli accessori spettante alla firma.	Cod. DB: RIPFA – formato #,##0.00; non può essere superiore al premio
Provv Add.li – P.Q.	Numerico decimale	Importo della provvigione sugli accessori spettante alla quota.	Cod. DB: RIPQA – formato #,##0.00; non può essere superiore al premio
Provv Add.li – AG. F.	Numerico decimale	Importo provvigione accessori per agenzia firma (visibile solo per compagnie GA).	Cod. DB: RIPTA – formato #,##0.00; non può essere superiore al premio
Provv Add.li – AG. Q.	Numerico decimale	Importo provvigione accessori per agenzia quota (visibile solo per compagnie GA).	Cod. DB: RIPAA – formato #,##0.00; non può essere superiore al premio
Pag	Testo	Indicatore di pagamento del riparto. Valori ammessi: <b>C</b> (Contanti) o <b>D</b> (Differito).	Cod. DB: RFLPD – obbligatorio; lunghezza 1 carattere

## Riparto Tasse

### Gestione Polizze — Dettaglio Tasse (pol\_GestTax)

Questa funzione consente di visualizzare, inserire e modificare il dettaglio delle imposte e tasse associate a una polizza, in particolare per le operazioni di quietanza, appendice e titolo. La pagina gestisce la ripartizione del premio tra due rischi distinti, sia per il premio alla firma che per il premio pro-quota (P.Q.), calcolando automaticamente le tasse in base alle percentuali imponibili indicate.

### Come accedere dalla navigazione AWBNET

La pagina **pol\_GestTax** è parte del flusso guidato di gestione di una polizza. Si accede automaticamente durante la procedura di immissione o variazione di una quietanza, appendice o titolo, dopo aver compilato i dati di testata della polizza nella pagina precedente (**Pol\_GestTes**). Non è previsto un accesso diretto tramite menu: la pagina viene proposta in sequenza dal sistema all'interno del percorso guidato.

### Operazioni principali disponibili

- **Visualizzazione dati polizza:** nella parte superiore della pagina sono riepilogati in sola lettura i dati identificativi della polizza, tra cui il cliente, l'agente/subagente, il ramo assicurativo, il numero di polizza, il periodo di durata e di effetto e la compagnia assicuratrice.
- **Inserimento e modifica del Premio alla Firma:** per ciascuno dei due rischi (Rischio 1 e Rischio 2) è possibile indicare la percentuale di tassa applicabile, l'importo imponibile e l'importo delle tasse. Il sistema calcola automaticamente il totale per ciascun rischio e aggiorna per differenza i valori del secondo rischio quando si compila il primo.
- **Inserimento e modifica del Premio P.Q. (Pro-Quota):** analogamente al premio alla firma, è possibile inserire per ciascun rischio la percentuale, l'imponibile e le tasse relative al premio pro-quota. Anche in questo caso i totali vengono calcolati automaticamente.
- **Visualizzazione dei totali:** la pagina mostra in sola lettura i totali complessivi di imponibile, tasse e importo lordo, sia per il premio alla firma che per il premio P.Q., come riepilogo finale della ripartizione inserita.
- **Navigazione nel flusso:** tramite il pulsante **Indietro** è possibile tornare alla pagina di testata polizza; tramite il pulsante **Avanti** si prosegue alla fase successiva del flusso (gestione delle ripartizioni), dopo che il sistema ha verificato la correttezza dei dati inseriti.

## Note operative importanti

- **Blocco dei campi per polizze contabilizzate:** se la polizza risulta già contabilizzata oppure è in modalità di sola visualizzazione, i campi relativi alle percentuali e agli importi del premio alla firma sono disabilitati e non modificabili. In questo caso la pagina opera esclusivamente in consultazione.
- **Calcolo automatico delle tasse:** quando si inserisce o modifica l'imponibile del Rischio 1, il sistema calcola automaticamente le tasse corrispondenti applicando la percentuale indicata e aggiorna i valori del Rischio 2 per differenza rispetto al totale della polizza. Lo stesso avviene modificando i valori del Rischio 2.
- **Verifica dei totali:** prima di procedere alla pagina successiva, il sistema controlla che la somma degli importi inseriti per i due rischi corrisponda esattamente al totale del premio alla firma e al totale del premio P.Q. presenti sulla polizza. In caso di discordanza viene visualizzato un messaggio di errore e non è possibile proseguire.
- **Valori numerici obbligatori:** tutti i campi di importo e percentuale devono contenere valori numerici non negativi. Le percentuali devono essere comprese tra 0 e 100. In caso di valori non validi il sistema segnala l'errore con un asterisco accanto al campo e un messaggio descrittivo.
- **Accesso limitato per tipo utente:** il pulsante **Avanti** per la modifica dei dati è visibile esclusivamente agli utenti con profilo **Full** o **Operatore**. Gli utenti con altri profili possono solo consultare i dati.
- **Separatore decimale:** per l'inserimento degli importi utilizzare la virgola come separatore decimale, in conformità con il formato numerico italiano adottato dall'applicazione.

## Riparto Tasse — Dettaglio campi

## Dettaglio Tasse

### Dati

Sezione riepilogativa con le informazioni principali della polizza. I campi sono visualizzati in sola lettura.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Cliente	Testo (sola lettura)	Codice e ragione sociale del cliente intestatario della polizza	Cod. DB: TCDCL, RASCL – Campo calcolato, non modificabile
A/E	Testo (sola lettura)	Codice e descrizione dell'agente o del collaboratore (A/E) associato alla polizza	Cod. DB: CDAGE, DSCAG – Campo calcolato, non modificabile
Ramo	Testo (sola lettura)	Codice e descrizione del ramo assicurativo della polizza	Cod. DB: TGRRA, XDTGR – Campo calcolato, non modificabile
Polizza	Testo (sola lettura)	Numero polizza, numero appendice e tipo appendice	Cod. DB: TPNOR, TNRPZ, TPAOR – Campo calcolato, non modificabile
Durata dal ... al	Data (sola lettura)	Date di inizio e fine della durata contrattuale della polizza	Cod. DB: TDAIP, TDASP – Campo calcolato, non modificabile
Effetto dal ... al	Data (sola lettura)	Date di inizio e fine del periodo di effetto della garanzia	Cod. DB: TDAIG, TDASG – Campo calcolato, non modificabile
Compagnia	Testo (sola lettura)	Codice e ragione sociale della compagnia assicurativa	Cod. DB: TCDCO, CRSCO – Campo calcolato, non modificabile

### Premio Firma

Sezione dedicata alla gestione delle tasse sul **premio di firma**. Per ciascun rischio è possibile indicare la percentuale di tassazione, l'imponibile e l'importo delle tasse; il totale viene calcolato automaticamente.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Rischio 1 – %	Numerico	Percentuale di tassazione applicata al rischio 1 per il premio di firma	Cod. DB: X1PFN – Max 5 caratteri; obbligatorio (validato)
Rischio 1 – Imponibile	Numerico	Importo imponibile del rischio 1 per il premio di firma	Cod. DB: X1LFN – Max 12 caratteri; obbligatorio (validato); aggiornamento automatico alla perdita del focus
Rischio 1 – Tasse	Numerico	Importo delle tasse calcolate sul rischio 1 per il premio di firma	Cod. DB: X1LFX – Max 12 caratteri; obbligatorio (validato); aggiornamento automatico alla perdita del focus
Rischio 1 – Totale	Numerico (sola lettura)	Totale (imponibile + tasse) del rischio 1 per il premio di firma, calcolato automaticamente	Cod. DB: X1LTF – Campo calcolato, non modificabile
Rischio 2 – %	Numerico	Percentuale di tassazione applicata al rischio 2 per il premio di firma	Cod. DB: X2PFN – Max 5 caratteri; obbligatorio (validato)

Rischio 2 – Imponibile	Numerico	Importo imponibile del rischio 2 per il premio di firma	Cod. DB: X2LFN – Max 12 caratteri; obbligatorio (validato); aggiornamento automatico alla perdita del focus
Rischio 2 – Tasse	Numerico	Importo delle tasse calcolate sul rischio 2 per il premio di firma	Cod. DB: X2LFX – Max 12 caratteri; obbligatorio (validato); aggiornamento automatico alla perdita del focus
Rischio 2 – Totale	Numerico (sola lettura)	Totale (imponibile + tasse) del rischio 2 per il premio di firma, calcolato automaticamente	Cod. DB: X2LTF – Campo calcolato, non modificabile
Totale Firma – Imponibile	Numerico (sola lettura)	Somma degli imponibili di tutti i rischi per il premio di firma	Cod. DB: TILFN – Campo calcolato, non modificabile
Totale Firma – Tasse	Numerico (sola lettura)	Somma delle tasse di tutti i rischi per il premio di firma	Cod. DB: TILFX – Campo calcolato, non modificabile
Totale Firma – Totale	Numerico (sola lettura)	Totale complessivo (imponibile + tasse) del premio di firma	Cod. DB: TILTF – Campo calcolato, non modificabile

## Premio P.Q.

Sezione dedicata alla gestione delle tasse sul **premio pro-quota (P.Q.)**. La struttura è analoga alla sezione Premio Firma: per ciascun rischio si inserisce la percentuale, l'imponibile e le tasse; i totali vengono calcolati automaticamente.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Rischio 1 – %	Numerico	Percentuale di tassazione applicata al rischio 1 per il premio P.Q.	Cod. DB: X1PQN – Max 5 caratteri; obbligatorio (validato)
Rischio 1 – Imponibile	Numerico	Importo imponibile del rischio 1 per il premio P.Q.	Cod. DB: X1LQN – Max 12 caratteri; obbligatorio (validato); aggiornamento automatico alla perdita del focus
Rischio 1 – Tasse	Numerico	Importo delle tasse calcolate sul rischio 1 per il premio P.Q.	Cod. DB: X1LQX – Max 12 caratteri; obbligatorio (validato); aggiornamento automatico alla perdita del focus
Rischio 1 – Totale	Numerico (sola lettura)	Totale (imponibile + tasse) del rischio 1 per il premio P.Q., calcolato automaticamente	Cod. DB: X1LTQ – Campo calcolato, non modificabile
Rischio 2 – %	Numerico	Percentuale di tassazione applicata al rischio 2 per il premio P.Q.	Cod. DB: X2PQN – Max 5 caratteri; obbligatorio (validato)
Rischio 2 – Imponibile	Numerico	Importo imponibile del rischio 2 per il premio P.Q.	Cod. DB: X2LQN – Max 12 caratteri; obbligatorio (validato); aggiornamento automatico alla perdita del focus
Rischio 2 – Tasse	Numerico	Importo delle tasse calcolate sul rischio 2 per il premio P.Q.	Cod. DB: X2LQX – Max 12 caratteri; obbligatorio (validato); aggiornamento automatico alla perdita del focus

Rischio 2 – Totale	Numerico (sola lettura)	Totale (imponibile + tasse) del rischio 2 per il premio P.Q., calcolato automaticamente	Cod. DB: X2LTQ – Campo calcolato, non modificabile
Totale P.Q. – Imponibile	Numerico (sola lettura)	Somma degli imponibili di tutti i rischi per il premio P.Q.	Cod. DB: TILQN – Campo calcolato, non modificabile
Totale P.Q. – Tasse	Numerico (sola lettura)	Somma delle tasse di tutti i rischi per il premio P.Q.	Cod. DB: TILQX – Campo calcolato, non modificabile
Totale P.Q. – Totale	Numerico (sola lettura)	Totale complessivo (imponibile + tasse) del premio P.Q.	Cod. DB: TILTQ – Campo calcolato, non modificabile

## Produttori

### Gestione Polizze — Produttori (pol\_GestProd)

Questa funzione consente di gestire i **produttori passivi** (subbroker) associati a una polizza, quietanza, appendice o titolo. Permette di definire, modificare e visualizzare le provvigioni passive spettanti a ciascun produttore coinvolto nell'operazione assicurativa, sia per la firma che per il premio quietanzato (P.Q.).

### Scopo generale

La pagina consente di associare uno o più produttori a un documento di polizza (quietanza, appendice o titolo) e di specificare per ciascuno le relative condizioni provvigionali passive. Il sistema calcola automaticamente gli importi delle provvigioni sulla base delle percentuali inserite e verifica che le provvigioni passive non superino quelle attive registrate sulla polizza.

### Come accedere dalla navigazione AWBNET

La funzione viene richiamata automaticamente durante il flusso di immissione, variazione o visualizzazione di una polizza, quietanza o appendice. Si accede a questa pagina come step intermedio del processo di gestione del documento assicurativo, dopo aver compilato i dati principali della polizza e prima di procedere alla descrizione del rischio.

### Operazioni principali disponibili

- **Visualizzazione dei dati della polizza:** nella parte superiore della pagina sono mostrati in sola lettura i dati riepilogati del documento in lavorazione: cliente, agente/ente, ramo assicurativo, numero polizza, periodo di durata e compagnia assicuratrice.
- **Aggiunta di un nuovo produttore:** tramite il pulsante **Nuovo** è possibile aggiungere una riga nella griglia dei produttori, specificando il codice produttore, il metodo di calcolo delle provvigioni e le relative percentuali.

- **Modifica di un produttore esistente:** cliccando sull'icona di modifica a fianco di ogni riga è possibile aggiornare i dati del produttore, compresi il metodo di calcolo e le percentuali provvigionali per la firma e per il premio quietanzato.
- **Cancellazione di un produttore:** tramite l'icona di cancellazione è possibile rimuovere un produttore dalla lista, previa conferma da parte dell'utente.
- **Calcolo automatico delle provvigioni passive:** durante la modifica di una riga, il pulsante **Calcola** (icona calcolatrice) consente di ricalcolare automaticamente gli importi delle provvigioni nette e addizionali, sia per la firma che per il premio quietanzato, sulla base delle percentuali e del metodo di calcolo selezionato.
- **Conferma e avanzamento:** il pulsante **Avanti** salva i dati dei produttori e trasferisce al passo successivo del flusso di lavorazione (descrizione del rischio). Prima di procedere il sistema esegue una serie di controlli di validità.

## Dettaglio dei campi della griglia produttori

- **Produttore:** codice e descrizione del produttore passivo da associare al documento.
- **Tipo:** indica il tipo di record del produttore (es. G = gestionale).
- **Metodo di calcolo:** definisce la base su cui vengono calcolate le provvigioni passive. I valori disponibili sono: **Provvigioni** (calcolate sulle provvigioni attive), **Premio** (calcolate sul premio), **Forfait** (importo fisso), **No Provvigioni** (nessuna provvigione). Il metodo è impostabile separatamente per la **Firma** e per il **Premio Quietanzato (P.Q.)**.
- **% Provv. Netto:** percentuale di provvigione passiva netta, specificabile separatamente per Firma e P.Q.
- **% Provv. Add.li:** percentuale di provvigione passiva addizionale, specificabile separatamente per Firma e P.Q.
- **Provv. Netto:** importo calcolato della provvigione passiva netta (Firma e P.Q.).
- **Provv. Add.li:** importo calcolato della provvigione passiva addizionale (Firma e P.Q.).
- **Std:** indicatore che segnala se le provvigioni sono state impostate secondo i valori standard.
- **% Provv. Dirette / Provv. Dirette:** colonne visibili solo se attivata la gestione delle provvigioni passive dirette nella configurazione del sistema. Consentono di specificare percentuali e importi per questa tipologia aggiuntiva.

## Note operative importanti

- **Conferma obbligatoria delle modifiche in griglia:** prima di procedere al passo successivo con il pulsante **Avanti**, è necessario confermare o annullare esplicitamente qualsiasi modifica aperta nella griglia. Se una riga è ancora in modifica, il sistema avvisa l'utente e blocca l'avanzamento.
- **Le provvigioni passive non possono superare le attive:** il sistema verifica che la somma delle provvigioni passive di tutti i produttori inseriti non superi le provvigioni attive registrate sulla polizza. In caso contrario viene mostrato un messaggio di errore e non è possibile proseguire.

- **Verifica della coerenza del calcolo:** al momento del salvataggio, il sistema ricalcola internamente le provvigioni e le confronta con i valori inseriti manualmente. Se la differenza supera 1 euro, viene segnalato un avviso per la riga interessata.
- **Produttori annullati non ammessi:** per documenti in fase di contabilizzazione (polizze nuove o quietanze), il sistema verifica che nessun produttore inserito risulti annullato in anagrafica. In caso contrario la procedura viene bloccata con apposito messaggio.
- **Inserimento delle percentuali:** nei campi numerici utilizzare la virgola come separatore decimale. Se non sono previste provvigioni per un produttore, inserire il valore **999** nel campo percentuale, come indicato dai messaggi di validazione.
- **Metodo di calcolo per documenti già contabilizzati:** per documenti già contabilizzati (polizze con firma già registrata), il metodo di calcolo per la firma viene impostato automaticamente uguale a quello del premio quietanzato, se il metodo firma non è ancora stato specificato.
- **Colonne provvigioni dir**

## Produttori — Dettaglio campi

### Dettaglio Polizza

#### Dati

Sezione di sola lettura che riepiloga le informazioni principali della polizza selezionata.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Cliente	Testo (sola lettura)	Codice e ragione sociale del cliente intestatario della polizza	Cod. DB: TCDCL / RASCL – campo di visualizzazione
A/E	Testo (sola lettura)	Codice e descrizione dell'agente o elemento di riferimento associato alla polizza	Cod. DB: CDAGE / DSCAG – campo di visualizzazione
Ramo	Testo (sola lettura)	Codice e descrizione del ramo assicurativo della polizza	Cod. DB: TGRRA / XDTGR – campo di visualizzazione
Polizza	Testo (sola lettura)	Numero e appendice della polizza	Cod. DB: TPNOR / TNRPZ / TPAOR – campo di visualizzazione
Durata dal ... al ...	Data (sola lettura)	Periodo di validità della polizza: data di inizio e data di scadenza	Cod. DB: TDAIG / TDASG – campo di visualizzazione
Compagnia	Testo (sola lettura)	Codice e denominazione della compagnia assicurativa	Cod. DB: TDCO / CRSCO – campo di visualizzazione

### Dettaglio Produttori

Griglia che elenca i produttori associati alla polizza con le relative condizioni provvigionali. È possibile modificare, eliminare o aggiungere righe. Per ogni riga, i valori sono distinti tra **Firma** (polizza principale) e **P.Q.** (pro-quota).

Campo	Tipo	Descrizione	Note
n.	Numero (sola lettura)	Numero progressivo della riga produttore	Cod. DB: SNRRG – campo di visualizzazione
Produttore	Testo / Lista a discesa (in modifica)	Nominativo del produttore assegnato alla polizza. In modalità modifica viene proposta una lista dei produttori disponibili	Cod. DB: SCDAG – obbligatorio; la lista è abilitata solo se la riga è modificabile
Tipo	Testo (sola lettura)	Tipo di produttore o di riga (es. principale, collaboratore)	Cod. DB: SFLAG – campo di sola visualizzazione anche in modifica
Metodo Calcolo – Firma	Lista a discesa	Metodo di calcolo delle provvigioni passive per la quota di firma. Valori: <b>Provvigioni, Premio, Forfait, No Provvigioni</b>	Cod. DB: STPFI – obbligatorio; valore "-" non ammesso
Metodo Calcolo – P.Q.	Lista a discesa	Metodo di calcolo delle provvigioni passive per la quota pro-quota. Valori: <b>Provvigioni, Premio, Forfait, No Provvigioni</b>	Cod. DB: STPPQ – obbligatorio; abilitato solo se la riga prevede pro-quota
% Provv. Netto – Firma	Numero decimale	Percentuale di provvigione netta spettante al produttore per la quota di firma	Cod. DB: SPCNF – obbligatorio; inserire 999 se non applicabile
% Provv. Netto – P.Q.	Numero decimale	Percentuale di provvigione netta spettante al produttore per la quota pro-quota	Cod. DB: SPCNQ – obbligatorio se pro-quota abilitato; inserire 999 se non applicabile
% Provv. Add.li – Firma	Numero decimale	Percentuale di provvigioni aggiuntive (addizionali) per la quota di firma	Cod. DB: SPCAF – obbligatorio; inserire 999 se non applicabile
% Provv. Add.li – P.Q.	Numero decimale	Percentuale di provvigioni aggiuntive (addizionali) per la quota pro-quota	Cod. DB: SPCAQ – obbligatorio se pro-quota abilitato; inserire 999 se non applicabile
Provv. Netto – Firma	Numero decimale	Importo calcolato della provvigione netta per la quota di firma	Cod. DB: SIPNF – obbligatorio; può essere calcolato automaticamente tramite il pulsante Calcola
Provv. Netto – P.Q.	Numero decimale	Importo calcolato della provvigione netta per la quota pro-quota	Cod. DB: SIPNQ – obbligatorio se pro-quota abilitato
Provv. Add.li – Firma	Numero decimale	Importo calcolato delle provvigioni aggiuntive per la quota di firma	Cod. DB: SIPAF – obbligatorio
Provv. Add.li – P.Q.	Numero decimale	Importo calcolato delle provvigioni aggiuntive per la quota pro-quota	Cod. DB: SIPAQ – obbligatorio se pro-quota abilitato
Std	Testo (sola lettura)	Indicatore che segnala se la riga utilizza condizioni provvigionali standard	Cod. DB: SFLSP – campo di sola visualizzazione
% Provv. Dirette – Firma	Numero decimale	Percentuale di provvigioni dirette per la quota di firma	Cod. DB: SPCQF – obbligatorio; inserire 999 se non applicabile
% Provv. Dirette – P.Q.	Numero decimale	Percentuale di provvigioni dirette per la quota pro-quota	Cod. DB: SPCQQ – obbligatorio se pro-quota abilitato; inserire 999 se non applicabile

Prov. Dirette – Firma	Numero decimale	Importo calcolato delle provvigioni dirette per la quota di firma	Cod. DB: SIPQF – obbligatorio
Prov. Dirette – P.Q.	Numero decimale	Importo calcolato delle provvigioni dirette per la quota pro-quota	Cod. DB: SIPQQ – obbligatorio se pro- quota abilitato