

# Tabelle di impostazione

---

**Area:** Archivi | **Codice:** tab\_gestione | **Path:** tab\_gestione.aspx  
**Aggiornato:** 22/04/2026 da Luciana

Manutenzione dei parametri generali per la personalizzazione del funzionamento dell'applicazione

## Descrizione generale

---

### Tabelle di Impostazione – Gestione Parametri di Sistema

La funzione **Tabelle di Impostazione** consente di visualizzare e gestire le tabelle di configurazione interna di AWBNET, tra cui la tabella **AWBSYS**, che contiene i parametri generali dell'applicazione. Questa tabella opera in modo analogo a un file di configurazione centralizzato: ogni riga definisce un parametro identificato da una chiave univoca, il relativo valore e una descrizione esplicativa. Attraverso questa funzione, gli utenti autorizzati possono consultare, modificare, aggiungere o eliminare i parametri che regolano il comportamento dell'applicazione in modo trasversale a tutte le funzionalità.

### Struttura della Tabella AWBSYS

La tabella **AWBSYS** è organizzata nelle seguenti colonne:

- **DAKEY (Chiave):** codice univoco che identifica il parametro di configurazione.
- **DADATA (Valore):** il valore associato al parametro, che determina il comportamento dell'applicazione.
- **DADESC (Descrizione):** testo descrittivo che spiega lo scopo del parametro, per facilitarne la comprensione e la gestione.

### Come Accedere alla Funzione

La funzione è accessibile dal menu di navigazione di AWBNET, nella sezione dedicata alle impostazioni o alle tabelle di sistema. La pagina si apre mostrando automaticamente il nome e la descrizione della tabella selezionata nella barra del titolo. L'accesso in modifica è riservato agli utenti con profilo **Full** o **Operatore**; gli utenti con altri profili possono consultare i dati in sola lettura.

### Operazioni Principali Disponibili

- **Visualizzazione dell'elenco:** i parametri presenti nella tabella vengono mostrati in un elenco paginato (15 righe per pagina), con la possibilità di ordinare i dati facendo clic sulle intestazioni delle colonne.
- **Aggiunta di un nuovo parametro:** premendo il pulsante **Nuovo**, si apre una finestra nella quale inserire la chiave identificativa del nuovo parametro. Dopo aver confermato con il pulsante **Crea**, la

riga viene aggiunta alla tabella e si apre automaticamente in modalità modifica per completare la compilazione degli altri campi.

- **Modifica di un parametro esistente:** facendo clic sull'icona di modifica nella riga desiderata, i campi diventano editabili direttamente nell'elenco. Completata la modifica, si conferma con l'apposita icona di salvataggio oppure si annulla per ripristinare i valori originali.
- **Eliminazione di un parametro:** premendo l'icona di eliminazione sulla riga corrispondente, il sistema richiede una conferma prima di procedere alla cancellazione definitiva del parametro.
- **Esportazione in Excel:** il pulsante **Excel** consente di scaricare l'intero contenuto della tabella in formato Excel (.xlsx), con le intestazioni delle colonne riportate nella lingua descrittiva configurata. Il file viene nominato automaticamente con il nome della tabella e la data e ora di esportazione.
- **Stampa:** tramite la funzione collegata alla pagina **tab\_Stampa\_Base.aspx**, è possibile ottenere una stampa formattata dell'elenco dei parametri, con il titolo della tabella riportato in intestazione.

## Note Operative Importanti

- **Attenzione alla modifica dei parametri di AWBSYS:** i valori contenuti in questa tabella influenzano il comportamento generale dell'intera applicazione. Qualsiasi modifica deve essere effettuata con piena consapevolezza del parametro interessato, preferibilmente previa consultazione con il responsabile di sistema o il supporto tecnico.
- **La chiave del parametro è immutabile dopo la creazione:** il campo **DAKEY** viene definito in fase di inserimento e non può essere modificato successivamente. In caso di errore sulla chiave, è necessario eliminare la riga e ricrearne una corretta.
- **Inserimento della chiave in maiuscolo:** il sistema converte automaticamente in maiuscolo il valore inserito nel campo chiave durante la creazione di un nuovo parametro.
- **Accesso in modifica limitato al profilo utente:** i pulsanti di aggiunta, modifica ed eliminazione sono visibili e attivi esclusivamente per gli utenti con profilo **Full** o **Operatore**. Gli utenti con profilo di sola lettura vedono i dati ma non possono apportare modifiche.
- **Scorrimento dell'elenco:** quando la tabella contiene molte righe, l'elenco è navigabile tramite la paginazione in fondo alla griglia. La posizione di scorrimento viene mantenuta anche dopo le operazioni di salvataggio, per facilitare il lavoro su record contigui.

## Dettaglio campi

---

### Gestione Tabelle di Sistema

Questa pagina consente la gestione delle tabelle di configurazione del sistema. L'elenco delle voci è presentato in forma di griglia modificabile, con funzioni di aggiunta, modifica ed eliminazione delle righe.

#### Elenco Voci

La sezione principale mostra l'elenco delle voci presenti nella tabella selezionata. La griglia supporta la paginazione (15 righe per pagina) e l'ordinamento per colonna.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
<b>Modifica / Aggiorna</b>	Pulsante icona	Consente di passare in modalità modifica per la riga selezionata. In modalità modifica, il pulsante diventa "Aggiorna" per confermare le variazioni.	Visibile solo agli utenti con diritti di modifica. Gruppo di validazione: <i>valACPRO</i> .
<b>Elimina / Annulla</b>	Pulsante icona	Elimina definitivamente la riga selezionata dall'elenco. In modalità modifica, il pulsante consente di annullare le modifiche in corso senza salvarle.	Visibile solo agli utenti con diritti di modifica. Richiede conferma tramite messaggio di avviso prima dell'azione.

### Aggiunta Nuova Voce

Tramite il pulsante **Nuovo** (visibile solo agli utenti abilitati) si apre un pannello pop-up che richiede l'inserimento del codice per la nuova voce da creare.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
<b>Nuovo codice</b>	Testo (dinamico)	Campo per l'inserimento del codice identificativo della nuova voce da aggiungere alla tabella. Il contenuto del campo è generato dinamicamente in base alla tabella in gestione.	Campo obbligatorio per la creazione. Il pannello si conferma con il pulsante <b>Crea</b> o si chiude con <b>Chiudi</b> senza salvare.

### Azioni Disponibili

- **Nuovo**: apre il pannello per l'inserimento di una nuova voce nella tabella. Visibile solo agli utenti con diritti di modifica.
- **Excel**: esporta il contenuto dell'elenco in formato Microsoft Excel.
- **Chiudi**: chiude la finestra corrente senza eseguire ulteriori operazioni.