

Altre codifiche

Area: CoGe Anagrafiche | **Codice:** ana_tabmanager | **Path:** ana_tabmanager.aspx
Aggiornato: 17/04/2026 da Luciana

Descrizione generale

Altre Codifiche – Gestione Tabelle di Decodifica

La funzione **Altre Codifiche** consente di visualizzare, inserire, modificare ed eliminare i valori contenuti nelle tabelle di decodifica utilizzate dal sistema AWBNET. Si tratta di tabelle di supporto che contengono codici e descrizioni impiegati in varie aree della gestione, come tipologie, categorie, classificazioni e altri riferimenti standardizzati necessari al corretto funzionamento dell'applicativo.

Come accedere alla funzione

La funzione è accessibile dal menu di navigazione di AWBNET, nella sezione dedicata alla contabilità e all'anagrafica. La pagina viene richiamata specificando la tabella di interesse tramite un parametro nella barra degli indirizzi. A seconda della tabella selezionata, il sistema visualizza automaticamente il titolo e i campi pertinenti. In alcuni casi, tabelle specifiche possono aprire una schermata dedicata al posto di quella standard.

Operazioni principali disponibili

- **Consultazione dell'elenco:** all'apertura della pagina viene mostrata la lista completa dei codici presenti nella tabella selezionata, con i campi chiave e la relativa descrizione. È possibile scorrere l'elenco, navigare tra le pagine e ordinare le colonne cliccando sull'intestazione.
- **Selezione rapida di un elemento:** nella sezione **Scelta** è disponibile un menu a tendina che consente di selezionare rapidamente un elemento specifico dell'elenco senza dover scorrere tutta la lista.
- **Inserimento di un nuovo codice:** premendo il pulsante **Nuovo** si apre una finestra in cui è possibile compilare i campi chiave necessari per creare una nuova voce nella tabella. Dopo aver inserito i dati, premere **Crea** per confermare o **Chiudi** per annullare.
- **Modifica di un codice esistente:** cliccando sull'icona di modifica a fianco di una riga, la riga diventa editabile direttamente all'interno della griglia oppure si apre un pannello di dettaglio. Dopo aver apportato le modifiche, premere **Aggiorna** per salvare o **Chiudi** per annullare le variazioni.
- **Eliminazione di un codice:** cliccando sull'icona di eliminazione a fianco di una riga, il sistema richiede una conferma prima di procedere alla cancellazione definitiva del record.
- **Esportazione in Excel:** il pulsante **Excel** consente di scaricare l'intero contenuto della tabella in formato foglio di calcolo, utile per verifiche o elaborazioni esterne. Il file generato riporta le descrizioni dei campi al posto dei nomi tecnici interni.

Note operative importanti

- Le operazioni di inserimento, modifica ed eliminazione sono disponibili **solo per gli utenti con profilo Full o Operatore**. Gli utenti con altri profili possono consultare i dati ma non apportare modifiche.
- Prima di eliminare un codice, verificare che non sia utilizzato in altri archivi o documenti del sistema, poiché la cancellazione è definitiva e potrebbe causare incongruenze nei dati collegati.
- Alcuni campi possono avere valori predefiniti impostati dal sistema: in tal caso, i campi risulteranno **non modificabili** durante l'inserimento.
- La griglia mantiene la posizione di scorrimento anche dopo un aggiornamento della pagina, per facilitare la navigazione su tabelle con molte voci.
- Se per una determinata tabella esiste una schermata di gestione specifica, il sistema reindirizza automaticamente a quella pagina dedicata, che potrebbe presentare campi e funzionalità aggiuntive rispetto alla vista standard.

Dettaglio campi

Gestore Tabelle di Configurazione

Questa pagina consente la gestione delle tabelle di configurazione del sistema. Tramite un menu a tendina è possibile selezionare la tabella da visualizzare e modificare. I dati vengono presentati in un elenco con funzioni di aggiunta, modifica ed eliminazione delle singole voci.

Scelta

Sezione per la selezione della tabella da gestire.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Elemento	Lista a tendina	Permette di selezionare quale tabella di configurazione visualizzare e gestire. La selezione aggiorna automaticamente l'elenco sottostante.	Cod. DB: drpelenco — Selezione obbligatoria per accedere all'elenco; aggiornamento automatico della pagina alla selezione.

Elenco Voci

Griglia che mostra tutte le voci presenti nella tabella selezionata. Per ogni riga sono disponibili le azioni di modifica ed eliminazione. Se non sono presenti voci, viene mostrato un messaggio con il pulsante per aggiungere il primo elemento.

- **Modifica:** consente di aprire il pannello di dettaglio per modificare i dati della voce selezionata.
- **Elimina:** rimuove definitivamente la voce dopo conferma da parte dell'utente.
- **Nuovo (intestazione colonna):** apre la finestra di dialogo per creare una nuova voce nella tabella corrente.

Finestra — Nuovo Elemento

Finestra di dialogo modale che viene visualizzata quando si desidera inserire una nuova voce nella tabella. Richiede di specificare il codice identificativo del nuovo elemento prima della creazione.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Codice (nuovo elemento)	Testo (generato dinamicamente)	Codice univoco da assegnare alla nuova voce che si sta creando nella tabella selezionata. I campi specifici dipendono dalla tabella in uso.	Cod. DB: pnIkey — Contenuto generato dinamicamente in base alla tabella selezionata; obbligatorio per procedere alla creazione.

Finestra — Modifica Elemento

Pannello modale che si apre alla selezione del pulsante di modifica su una voce dell'elenco. Presenta i campi di dettaglio della voce selezionata, suddivisi in due colonne. Il contenuto dei campi varia in base alla tabella di configurazione correntemente selezionata.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Campi colonna sinistra	Vari (generati dinamicamente)	Insieme di campi editabili relativi alla voce selezionata, visualizzati nella parte sinistra del pannello. La composizione dipende dalla tabella di configurazione in uso.	Cod. DB: pnLEFT — Contenuto generato dinamicamente a runtime.
Campi colonna destra	Vari (generati dinamicamente)	Insieme di campi editabili relativi alla voce selezionata, visualizzati nella parte destra del pannello. La composizione dipende dalla tabella di configurazione in uso.	Cod. DB: pnRIGHT — Contenuto generato dinamicamente a runtime. I campi numerici utilizzano la virgola come separatore decimale.

Azioni Disponibili

- **Nuovo:** apre la finestra di dialogo per inserire una nuova voce nella tabella corrente.
- **Aggiorna:** salva le modifiche apportate alla voce nel pannello di modifica. Attiva la verifica dei campi obbligatori prima del salvataggio.
- **Excel:** esporta il contenuto dell'elenco corrente in formato Excel.
- **Chiudi:** chiude la pagina corrente oppure il pannello di modifica senza salvare le modifiche.