

# Anagrafica Liquidatori

---

**Area:** Archivi | **Codice:** Ana\_liquidatori | **Path:** Ana\_liquidatori.aspx  
**Aggiornato:** 22/04/2026 da Luciana

Elenco degli uffici di liquidazione di ciascuna Compagnia o loss-adjuster indipendenti.

## Descrizione generale

---

### Anagrafica Liquidatori – Descrizione della funzione

La funzione **Anagrafica Liquidatori** consente di gestire l'elenco dei liquidatori associati all'ufficio sinistri. Per ogni liquidatore è possibile registrare le informazioni di contatto complete: ragione sociale, indirizzo, recapiti telefonici, fax, cellulare, indirizzo e-mail e la persona di riferimento (campo "Attenzione di"). Ogni liquidatore può essere collegato a una compagnia assicurativa presente in archivio.

### Come accedere dalla navigazione AWBNET

La funzione è raggiungibile dal menu principale di AWBNET, nella sezione dedicata alle anagrafiche o alla gestione sinistri. Una volta aperta la pagina, viene visualizzato immediatamente l'elenco completo dei liquidatori presenti in archivio.

### Operazioni principali disponibili

- **Ricerca liquidatori:** nella parte superiore della pagina è presente un campo di testo in cui digitare il nome del liquidatore, anche in modo parziale. Il simbolo % (impostato di default) mostra tutti i liquidatori presenti. La ricerca si avvia automaticamente non appena si esce dal campo oppure cliccando il pulsante **Cerca**.
- **Inserimento di un nuovo liquidatore:** cliccando il pulsante **Nuovo**, viene creata una nuova riga in modalità di modifica, pronta per essere compilata con tutti i dati del liquidatore. Il record viene salvato cliccando l'icona di conferma (spunta verde).
- **Modifica di un liquidatore esistente:** cliccando l'icona a forma di matita sulla riga desiderata, si attiva la modalità di modifica. È possibile aggiornare tutti i campi: nome breve, ragione sociale, codice compagnia, indirizzo (via, CAP, città, provincia), telefono, fax, cellulare, persona di riferimento e indirizzo e-mail. Per associare una compagnia, utilizzare l'icona della lente di ingrandimento che apre una finestra di ricerca dedicata. Confermare le modifiche con l'icona di conferma oppure annullarle con l'icona di annullamento.
- **Eliminazione di un liquidatore:** cliccando l'icona del cestino sulla riga interessata, il sistema richiede una conferma prima di procedere alla cancellazione definitiva del record.
- **Navigazione tra le pagine:** l'elenco è suddiviso in pagine da 8 record ciascuna; è possibile scorrere tra le pagine tramite i controlli di paginazione presenti in fondo alla griglia.

- **Ordinamento:** è possibile ordinare l'elenco cliccando sulle intestazioni delle colonne disponibili.

## Note operative importanti

- **Permessi di accesso:** le funzioni di inserimento, modifica ed eliminazione sono disponibili esclusivamente per gli utenti con profilo **Full** o **Operatore**. Gli utenti con profilo di sola lettura possono consultare l'elenco ma non apportare modifiche.
- **Codice compagnia:** durante la modifica, il campo relativo alla compagnia assicurativa deve contenere un codice valido presente nell'anagrafica compagnie. Se il codice inserito non è riconosciuto, il sistema segnala l'errore e impedisce il salvataggio.
- **Indirizzo e-mail:** il sistema verifica che l'indirizzo e-mail inserito rispetti il formato standard (es. nome@dominio.it). In caso di formato non valido, viene mostrato un messaggio di errore.
- **Tracciabilità delle modifiche:** ad ogni salvataggio, il sistema registra automaticamente la data dell'ultima modifica e il nome dell'utente che ha effettuato l'operazione. Queste informazioni non sono visibili direttamente nell'elenco ma vengono mantenute nell'archivio.
- **Ricerca con carattere jolly:** per visualizzare tutti i liquidatori senza filtrare, lasciare il campo di ricerca con il simbolo % (valore predefinito).

## Dettaglio campi

### Indirizzi Liquidatori per Ufficio Sinistri

Questa pagina consente di gestire l'anagrafica dei liquidatori associati all'ufficio sinistri. È possibile ricercare, modificare, eliminare e aggiungere nuovi liquidatori tramite l'elenco visualizzato.

#### Ricerca Liquidatore

| Campo   | Tipo  | Descrizione   | Note  |
|---|-------|---|---|
| Specificare il nome, anche parziale (%=tutti) | Testo | Permette di filtrare i liquidatori per nome, anche inserendo solo una parte del testo. Il simbolo % restituisce tutti i record. | Cod. DB: txtLCDRI — usato come parametro di ricerca sul campo LCDRI |

#### Elenco Liquidatori

La griglia mostra i liquidatori trovati in base al filtro di ricerca. Ogni riga può essere modificata o eliminata tramite le apposite icone. È possibile aggiungere un nuovo liquidatore tramite il pulsante **Nuovo**.

| Campo                  | Tipo                    | Descrizione  | Note  |
|------------------------|-------------------------|--|---|
| Codice                 | Numerico (sola lettura) | Codice identificativo univoco del liquidatore. Non modificabile.                               | Cod. DB: LCDLI — chiave primaria, tipo Int32                              |
| Nome Breve / Compagnia | Testo                   | Nome breve o abbreviazione del liquidatore. In visualizzazione mostra anche la ragione sociale | Cod. DB: LCDRI — max 15 caratteri; la compagnia è collegata tramite LCDCO |

|                         |                   |   |  |
|-------------------------|-------------------|---|--|
|                         |                   | e la località della compagnia associata.  | (ricercabile tramite finestra di selezione)  |
| Compagnia (in modifica) | Testo + selezione | Codice della compagnia assicurativa associata al liquidatore. Selezionabile tramite finestra di ricerca dedicata. | Cod. DB: LCDCO — obbligatorio, validato lato server; valore non valido genera errore "Specificare un codice valido"      |
| Nome                    | Testo             | Ragione sociale o denominazione completa del liquidatore.   | Cod. DB: LRSLI — nessuna lunghezza massima definita nella griglia  |
| Indirizzo               | Testo             | Via e numero civico della sede del liquidatore.   | Cod. DB: LINLI — max 35 caratteri  |
| CAP                     | Testo             | Codice di Avviamento Postale della sede del liquidatore.  | Cod. DB: LAPLI — max 9 caratteri   |
| Località                | Testo             | Comune o città della sede del liquidatore.  | Cod. DB: LLOLI — max 25 caratteri  |
| Provincia               | Testo             | Sigla della provincia della sede del liquidatore.   | Cod. DB: LPRLI — max 2 caratteri   |
| Telefono                | Testo             | Numero di telefono del liquidatore.   | Cod. DB: LNTLI — max 16 caratteri  |
| Fax                     | Testo             | Numero di fax del liquidatore.  | Cod. DB: LNAFX — max 16 caratteri  |
| Cellulare               | Testo             | Numero di cellulare del liquidatore.  | Cod. DB: LNATX — max 16 caratteri  |
| Attenzione di           | Testo             | Nome del referente presso il liquidatore a cui indirizzare le comunicazioni.                                      | Cod. DB: LNMPC — max 35 caratteri  |
| Mail                    | Testo (email)     | Indirizzo e-mail del liquidatore. Deve essere nel formato corretto (es. nome@dominio.it).                         | Cod. DB: LMAIL — max 35 caratteri; validazione formato e-mail attiva, messaggio: "Specificare un indirizzo mail valido." |